Utwórz strefy bezpieczeństwa na dwa różne sposoby i obserwuj zaoszczędzony czas.

- Utwórz profile zarządzania interfejsem, aby umożliwić pingowanie i strony z odpowiedziami.
- Skonfiguruj interfejsy Ethernet, aby obserwować opcje klienta DHCP i konfigurację statyczną.
- Utwórz wirtualny router i podłącz skonfigurowane interfejsy Ethernet.
- Przetestuj łączność z automatyczną konfiguracją trasy domyślnej i konfiguracją statyczną

## 2.1 Utwórz nową "Security Zones"

Strefy bezpieczeństwa to logiczny sposób grupowania fizycznych i wirtualnych interfejsów na zaporze w celu kontrolowania i rejestrowania ruchu przechodzącego przez sieć przez zaporę. Interfejs zapory musi być przypisany do strefy zabezpieczeń, zanim interfejs będzie mógł przetwarzać ruch. Strefa może mieć przypisanych wiele interfejsów tego samego typu (na przykład interfejsy Tap, Layer 2 lub Layer 3), ale interfejs może należeć tylko do jednej strefy

6.	Wybierz <b>Network</b> > <b>Zones</b> .	2 Zones	
	- Add		

- Naciśnij aby utworzyć nową strefę .Otworzy się okno konfiguracji
   Zone.
- 8. Skonfiguruj w sposób następujący:

Parameter	Value
Name	outside
Туре	Layer3

9. Kliknij OK, aby zamknąć okno konfiguracji strefy. Strefa zewnętrzna jest jedyną strefą utworzoną w tym zadaniu. Interfejs Ethernet zostanie dodany do tej strefy w późniejszym etapie laboratorium.

### 2.2 Tworzenie Interface Management Profiles

Profil zarządzania interfejsem chroni zaporę przed nieautoryzowanym dostępem, definiując usługi i adresy IP, na które zezwala interfejs zapory. Profil zarządzania interfejsem można przypisać do interfejsów Ethernet warstwy 3 (w tym podinterfejsów) oraz do interfejsów logicznych (interfejsy Aggregate, VLAN, Loopback i Tunnel).

- 10. Wybierz Network > Network Profiles > Interface Mgmt. SInterface Mgmt
- 11. Naciśnij <sup>Add</sup> aby otworzyć okno konfiguracji **Interface Management**

Profile.

12. Skonfiguruj w sposób nastepujacy:

Parameter	Value
Name	ping-response-pages

Parameter	Value
Permitted Services	
	Ping
	Response Pages

- 13. Naciśnij **OK** aby zamknąć ono konfiguracji **Interface Management Profile**.
- 14. Naciśnij Add aby otworzyć Interface Management Profile.
- 15. Skonfiguruj w sposób następujący:

Parameter	Value
Name	ping
Permitted Services	Ping

16. Naciśnij **OK** aby zamkąć okno konfiguracji **Interface Management Profile**.

# 2.3 Konfiguracja Interfejsów Ethernet

- 17. wybierz Network > Interfaces > Ethernet.
- 18. Naciśnij aby otworzyć ethernet1/2.
- 19. Skonfiguruj w sposób:

Parameter	Value
Comment	inside interface
Interface Type	Layer3
Virtual Router	None

20. Naciśnij Security Zone z listy rozwijanej wybierz New Zone:



Okno konfiguracji strefy Zone.

21. Skonfiguruj w sposób następujący:

Parameter	Value
Name	inside
Parameter	Value
Туре	Verify that the type is set to Layer3

- 22. Naciśnij OK aby zamknąć okno konfiguracji Zone.
- 23. Naciśnij Ethernet Interface IPv4tabelce.
- 24. Skonfiguruj w sposób następujący:

Parameter	Value
Туре	Static
IP	Click <b>Add</b> and type 192.168.1.1/24

- 25. Kliknij Advanced tab.
- 26. Kliknij Management Profile zl isty rozwijanej wybierz ping-response-pages.
- 27. Naciśnij OK aby zamknąć okno konfiguracji Ethernet Interface.
- 28. Naciśnijto open ethernet1/1.
- 29. Skonfiguruj w sposób następujący:

Parameter	Value
Comment	outside interface
Interface Type	Layer3
Virtual Router	None
Security Zone	outside

30. Naciśnij IPv4 tab I skonfiguruj w sposób następujący

Parameter	Value
Туре	Static
IP	Click <b>Add</b> and type 203.0.50.1/24

31. Naciśnij **OK** aby zamknąć okno konfiguracji **Ethernet Interface**.

32. Naciśnij ethernet1/3 aby otworzyć okno konfiguracji.

33. Skonfiguruj w sposób następujący:

Parameter	Value
Comment	vWire zone named danger
Interface Type	Virtual Wire
Virtual Wire	None

# 34. Naciśnij Security Zone z listy rozwijanej wybierz New Zone. Otworzy się okno konfiguracji Zone.

#### 35. Skonfiguruj w sposób następujący:

Parameter	Value
Name	danger

Туре	Verify that the type is set to Virtual Wire

36. Naciśnij OK dwa razy aby zamknąć okna konfiguracji Zone and Ethernet Interface

37. Nasićnij ethernet1/4 aby otworzyć okno konfiguracji.

38. Skonfiguruj w sposób następujący:

Parameter	Value
Comment	vWire zone named danger
Interface Type	Virtual Wire
Virtual Wire	None
Security Zone	danger

39. Naciśnij OK aby zamknąć okno konfiguracji Ethernet Interface.

## 40. 2.4 Utworzenie Virtual Wire

Wirtualny interfejs przewodowy łączy ze sobą dwa porty Ethernet. Wirtualny interfejs przewodowy umożliwia przepływ całego ruchu lub tylko wybranego ruchu VLAN między portami. Żadne inne usługi przełączania lub routingu nie są dostępne.

- 50. Select Network > Virtual Wires.
- 51. Click  $\textcircled{\bullet}$  Add and configure the following:

Parameter	Value
Name	danger
Interface 1	ethernet1/4
Interface 2	ethernet1/5

Name	danger	
Interface 1	ethernet1/4	~
Interface2	ethernet1/5	*
Tag Allowed	[0 - 4094]	
	Enter either integers (e.g. 10) or ranges (100-200) commas. Integer values can be between 0 and 4	separated by 094.
	Multicast Firewalling	
	<ul> <li>Multicast Firewalling</li> <li>Link State Pass Through</li> </ul>	

## 2.5 Utwórz a Virtual Router

Zapora wymaga routera wirtualnego do uzyskiwania tras do innych podsieci za pomocą ręcznie zdefiniowanych tras statycznych lub poprzez uczestnictwo w protokołach routingu warstwy 3, które zapewniają trasy dynamiczne.

- 53. Select Network > Virtual Routers. <sup>(\*)</sup> Virtual Routers
- 54. Click the **default** virtual router.
- 55. Rename the default router lab-vr.
- 56. Add the following interfaces: ethernet1/1, ethernet1/2, and ethernet1/3:



**Note:** This step also can be completed via each **Ethernet Interface** configuration window.

- 57. Click **OK**.
- 58. <sup>Commit</sup> all changes.

https://www.youtube.com/watch?v=TdYTbLdBIm4